

マイクの調整方法

(1) 「コントロールパネル」を開きます。

- Windows7 以前の場合 Windows 左下のスタートボタンを押してから、コントロールパネルをクリックします。
- Windows8 以降の場合 Windows 左下のスタートボタンをマウス右クリックしてから、コントロールパネルをクリックします。

(2) コントロールパネルが開きますので、次のいずれかをクリックします。(システム環境によって異なります)

- 「サウンド」
- 「ハードウェアとサウンド」 → 「サウンド」
- 「サウンドとオーディオデバイス」
- 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」 → 「サウンドとオーディオデバイス」



(3-1) 左図の画面が表示されますので、上部の「録音」タブをクリックします。



(3-2) マイクのところをクリックし、右下の「プロパティ」を押します。



(3-3) 上部の「レベル」タブをクリックします。



(3-4) 「マイク」のところのスライダーを上下に動かして調節します。「発音力」で「声が大きすぎます」「声が小さすぎます」「もう一度録音してください」などが出るときはここで調整をお願いします。

「マイクブースト」(システムにより表示されない場合があります)は0にしてください。これを右の方にスライドしますと、音声全体が増幅され、雑音も大きくなってしまいます。

※「マイク」を最大にしてもなお音が小さいときのみ、この「マイクブースト」を右にスライドするようにしてください。

※上部の「詳細」をクリックし、もし「信号の機能拡張を有効にする」というような項目があり、そこにチェックが付いている場合は、そのチェックをはずしてください。

※推奨ヘッドセット

・プラグタイプ

ELECOM 社 型番 : HS-HP15SV (生産終了)

<http://www2.elecom.co.jp/multimedia/microphone/hs-hp15/>

サンワサプライ社 型番 : MM-HS307

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-HS307>

・USB タイプ

ELECOM 社 型番 : HS-NB01UBK HS-HP06USV (生産終了)

<http://www2.elecom.co.jp/multimedia/microphone/hs-nb01u/>

<http://www2.elecom.co.jp/multimedia/microphone/hs-hp06u/>

サンワサプライ社 型番 : MM-HSUSB16SV MM-HSU01BK

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-HSUSB16SV>

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-HSU01BK>